

Instalación de SQL Server Express 2014

Esta guía introduce a administradores del sistema para la instalación del Microsoft SQL Server Express 2014 necesario para la utilización del SMCI.



© 2019, Antü Electrónica – Soluciones de informática y Electrónica

Reservados todos los derechos

SMCI Interfaz® es una marca registrada de Antü Electrónica
SMCI Monitoreo® es una marca registrada de Antü Electrónica
SMCI Agenda® es una marca registrada de Antü Electrónica
SMCI Tarea® es una marca registrada de Antü Electrónica
SMCI Ejecutor® es una marca registrada Antü Electrónica
SMCI Licencia® es una marca registrada Antü Electrónica
SMCI Telegram® es una marca registrada Antü Electrónica

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, modificada y/o almacenada en un sistema de recuperación sin el permiso previo y por escrito de Antü Electrónica.

Este documento se publica en Buenos Aires, Argentina.

La información contenida en este documento se suministra únicamente con fines informativos y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Con la adquisición del SMCI recibirá una llave USB cifrada y una unidad de almacenamiento USB. Si usted no ha recibido éste USB, comuníquese con su proveedor o bien puede escribirnos a info@antuelectronica.com.ar.


Contenidos

INSTALACION DE SQL SERVER	3
CONFIGURACION DEL SQL SERVER.....	7
RESTAURACION DE BASE DE DATOS SQL	9
CREACION DE USUARIO SQL PARA EL ACCESO REMOTO	11
CONFIGURACION USUARIO SQL PARA SMCI	14


INSTALACION DE SQL SERVER


Para realizar la instalación del Microsoft SQL Server Express 2014 se debe tener usuario de Windows con permisos de administrador. Si no lo tiene contacto a su departamento de TI para que se lo suministren.

- Para comenzar la instalación hacer doble click en el archivo SQLEXPADV_x64_ENU.exe
- Ubicado en la carpeta SQL Express 2014 de la unidad de almacenamiento USB SMCI.
- Hacer click en “Ok” y se descomprimirá el SQL es una carpeta”




- Al aparecer la siguiente ventana hacer Click en “New SQL Server stand-alone installation”







- Aceptar las condiciones y click en Next




- Verificar que este todo seleccionado y hacer click en "Next".




- Seleccionar "Default Instance" y click en Next




- Hacer click en Next



- Seleccionar “Mixed mode”, escribir una contraseña y luego hacer click en “Next”. Esta contraseña es de administrador del SQL Server. Debe anotarla en un lugar seguro.




- Verificar que esté seleccionado “Install and Configure”, y hacer click en Next




- Hacer click en “Close”

CONFIGURACION DEL SQL SERVER


Para configurar la conexión a la base de datos del SQL, se debe abrir la aplicación el “SQL Server Configuration Manager”




- Hacer Click en SQL Native Network Configuration, y luego en Client Protocols




- Habilitar en Shared Memory, TCP/IP y Named Pipes.
- Hacer Click en SQL Server Network Configuration y luego en Protocol for MSSQLSERVER



- Habilitar las opciones Shared Memory, Named Pipes y TCP/IP




- Verificar que el SQL Native Client – Client Protocols estén habilitados Shared Memory, TCP/IP y Named Pipes.
- Hacer Click en SQL Server Service y Reiniciar el Servicio SQL Server (MSSQLSERVER)




RESTAURACION DE BASE DE DATOS SQL

Para restaurar la base de datos, del SMCI en el SQL se deberá realizar los siguientes pasos:

- Copiar el Archivo SMCI_XXXX.bak de la carpeta “Base de Datos SMCI” que se encuentra en la unidad de almacenamiento USB SMCI y pegar el archivo en “C:\Program Files\Microsoft SQL server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup”
- Ejecutar el SQL Server 2014 Management Studio.
- Conectarse al SQL ingresando con el modo "Windows authentication mode".
- Luego sobre “Databases” hacer click derecho y seleccionar Restore Database



- Seleccionar Device, y luego buscar la base de datos copiada en la ruta Backup.




- Hacer Click en Ok, y luego en OK nuevamente para iniciar la restauracion.
- Cuando reciba el mensaje de restauracion exitosa, cerrar el SQL Management


CREACION DE USUARIO SQL PARA EL ACCESO REMOTO

Para el acceso remoto al SQL Server se debe generar un usuario específico de SMCI para no comprometer la seguridad del motor de base de datos. En este caso se detallan los pasos a seguir en el alta del usuario y como utilizarlo en las cadenas de conexión del software SMCI.


- Desplegar la carpeta "Security" y click derecho sobre la carpeta "Logins" y luego en "New Login"




- En el campo "Login name" escribir "SMCI"
- Tildar la opción "SQL Server authentication" y en "password" escribir "smcimonitor".
- Destildar la opción "Enforce password expiration".




- En la página “Server Roles” verificar que solo esta tildado el rol “public”.




- En la página User Mapping, tildar sobre la base de datos del SMCI.
- Asignar los roles de db_datawriter, db_datareader, db_owner y public



- La página Securables debe verse como la siguiente imagen.



- En la página Status habilitar la opción “Grant” y “Enable”.




- Hacer Click en “OK” para finalizar el alta de usuario de acceso remoto al SQL

CONFIGURACION USUARIO SQL PARA SMCI

Los módulos SMCI Monitor, Tareas, Agenda e Interfaz, utilizan archivos con extensión .cfg para que los mismos puedan conectarse a la base de datos SQL.

Por lo tanto si la conexión a la misma será con un usuario SQL remoto, deberá configurarse en cada cadena de conexión de cada programa tal como se muestra en la siguiente figura.



```

3// 0 Ordenar planos por 1-Descripcion asc; 2-descripcion desc; 3-id asc; 4-id desc
0// 1 Cuando se modifica un dispositivo volver a estado normal 1-Si 0-No
0// 2 sonido 0-no 1-simple 2-complex
0// 3 Render por soft
2F// 4 Escala para los WMF cuando se cargan
1// 5 ver etiquetas (renderer)
0// 6 reg (color de etiquetas)
0// 7 green (color de etiquetas)
0.5F// 8 blue (color de etiquetas)
1// 9 alpha (color de etiquetas)
Provider=SQLOLEDB.1;Password=smcimonitor;Persist Security Info=True;User ID=SMCI;Initial Catalog=SMCI_ANTU;Data Source=SERVIDOR/
1// 10 0 - cliente comun, 1 - Multisitio
0// 11
10// 12 intentos de reconexion con la base
42// 13 Zoom por defecto
0// 14 Inclinacion por defecto
0// 15
0// 16 Tiempo de chequeo ultima actividad de intefaz ( HHmmss )
003000// 17 reporte automatico 0-desactivado 1-semanal 2-mensual
1// 18
0// 19 cantidad de registros que genera la funcion "Ver mas"
150// 20
0// 21
0// 22
Reportes\\ 23 carpeta en donde se generan
0// 24
0// 25 Ver Ultimos eventos: 1-Solo alarmas 0=Todos los eventos
0// 26
1// 27 Tiempo de silencio parcial de Sirena en minutos
0// 28 Boton de silencio del Visor. 0 = silencio siempre 1 = activar por tiempo
1// 29 TestNet
yyyy/MM/dd// 30 Formato de fecha para SQL. Rotar yyyy por dd
0// 31
0// 32
0// 33
0// 34
0// 35
0// 36
0// 37
0// 38
0// 39
0// 40
0// 41
    
```

Debe verificar que tanto el nombre de usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos y la dirección IP del servidor donde reside el SQL sean correcto para evitar problemas a la hora de iniciar los programas.

En caso de tener algún inconveniente en la operación del SMCI, puede consultar el anexo “**Guía de fallas**” de la “**Guía de instalación SMCI**” provisto con la unidad de almacenamiento USB SMCI o bien escribirnos a suporte@antuelectronica.com.ar .

Para obtener más información:
info@antuelectronica.com.ar
www.antuelectronica.com.ar